



Steg 1 – Starta Outlook 2007.




Steg 2 – Välj "Verktyg" – "Kontoinställningar".




Steg 3 – Välj det kontot du ska göra justeringen på OBSERVERA – Har du flera e-postkonton så måste du upprepa stegen för varje konto. Välj e-postkontot du vill göra justeringen på och klicka på "Ändra".




Steg 4 – Klicka på knappen "Fler inställningar.."



Steg 5 – Välj fliken ”Utgående server” och bocka i ”Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.” Se till att valet ”Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post.” är valt.



Steg 6 – Välj fliken ”Avancerat” och Fyll i uppgifterna likt nedan. Klicka på ”OK”.



Steg 7 – Du kommer nu tillbaka till menyn i Steg 4 klicka nu på "Nästa."

Lägg till nytt e-postkonto

Inställningar för Internet-e-post
Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation
Ditt namn: Tommy Testare
E-postadress: tommy.testare@bikab.net

Serverinformation
Kontotyp: POP3
Server för inkommande e-post: mailin.bikab.com
Server för utgående e-post (SMTP): mailout.bikab.com

Inloggningsinformation
Användarnamn: tommy.testare@bikab.net
Lösenord: *****
 Kom ihåg lösenordet
 Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar
När du har fyllt i informationen på den här skärmen bör du testa kontot genom att klicka på knappen nedan.
(Kräver nätverksanslutning)

Testa kontoinställningar...

Fler inställningar...

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Steg 8 – Nedan bild visas när justeringen för SSL är färdiga. Klicka på "Slutför" för att stänga. Du har nu justerat dina inställningar i Outlook 2007.

Lägg till nytt e-postkonto

Grattis!

Installationsinformationen för kontot har angetts korrekt.

Klicka på Slutför om du vill stänga guiden.

< Föregående **Slutför**